

Flink部署在Google计算引擎平台上

本文将介绍如何在Google Compute Engine (<https://cloud.google.com/compute/>) 平台上基于 Hadoop 1 或者 Hadoop 2 自动部署 Flink。借助 Google 的 bdutil(<https://cloud.google.com/hadoop/bdutil>) 工具可以启动一个集群并基于 Hadoop 部署 Flink。根据下列步骤开始我们的Flink部署吧。

要求(Prerequisites)

安装(Google Cloud SDK)

请根据[该指南](#)了解如何安装 Google Cloud SDK。需要注意的是，请确保使用下面的命令和Google Cloud进行相关的授权验证：

```
gcloud auth login
```

安装 bdutil

当前 bdutil 发布版本中并不包含 Flink 扩展。不过，你可以从 GitHub 获得最新版本 bdutil，master分支已经支持 Flink：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/bdutil.git
```

在源码下载完成之后，进入新创建的 bdutil 目录，继续下一个步骤。

在Google Compute Engine上部署Flink

设置一个 bucket

如果没有的话，需要创建一个 bucket 用于配置 bdutil 和 staging 文件。gsutil 可以创建一个新的 bucket：

```
gsutil mb gs://<bucket_name>
```

适配 bdutil 配置

使用 bdutil 部署 Flink , 在 bdutil_env.sh 中至少需要配置下列参数。

```
CONFIGBUCKET="<bucket_name>"
PROJECT="<compute_engine_project_name>"
NUM_WORKERS=<number_of_workers>

# set this to 'n1-standard-2' if you're using the free trial
GCE_MACHINE_TYPE="<gce_machine_type>"

# for example: "europe-west1-d"
GCE_ZONE="<gce_zone>"
```

适配 Flink 配置

bdutil 的 Flink 扩展已经为你处理好配置了。你可以在 extensions/flink/flink_env.sh 中添加配置参数。如果想进一步了解配置参数, 请见 Flink 配置。在修改配置之后需要使用 bin/stop-cluster 和 bin/start-cluster 重启 Flink。

启动一个 Flink 集群

在 Google Compute Engine 上启动一个 Flink 集群, 执行命令:

```
./bdutil -e extensions/flink/flink_env.sh deploy
```

运行 Flink 示例程序

```
./bdutil shell
cd /home/hadoop/flink-install/bin
./flink run ../examples/batch/WordCount.jar \W
gs://dataflow-samples/shakespeare/othello.txt gs://<bucket_name>/output
```

关闭集群

关闭一个 Flink 集群只需执行

```
./bdutil -e extensions/flink/flink_env.sh delete
```

本文翻译自：https://ci.apache.org/projects/flink/flink-docs-master/setup/gce_setup.html

本博客文章除特别声明，全部都是原创！

原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。

本文链接: **【】** ()