

Ubuntu使用技巧之安装输入法

Ubuntu上的输入法主要有Fcitx，ibus，Scim等开源的输入法框架，支持各种各样的引擎，其中Scim和ibus是输入法框架。Rime（中州韵输入法引擎）是一种流行的开源跨平台输入法，支持ibus和Fcitx框架。下面介绍一下Ubuntu下怎么安装Fcitx和ibus输入法。

一、安装Fcitx输入法

Fcitx[[fartiks](#)]是 Free Chinese Input Toy for X 的英文缩写，中文名为小企鹅中文输入法，是一个以GPL方式发布的输入法框架，编写它的目的是为桌面环境提供一个灵活的输入方案，彻底解决在GNU/Linux下没有一个好的中文输入法的问题。在命令行下面安装Fcitx只要输入下面命令：

```
sudo apt-get install fcitx
```

这里还需要一个输入法管理器

```
sudo apt-get install im-switch
```

安装完之后要激活输入法

```
sudo im-switch -s fcitx
```

系统字体刷新

```
sudo fc-cache -f -v
```

二、安装ibus输入法

ibus（英文全称为Intelligent Input Bus），是GNU/Linux和类UNIX操作系统下的以GPL协议分发源代码的开源免费多语言输入法框架。因为它采用了总线（Bus）式的架构，所以命名为ibus。ibus支持多种输入法，如拼音输入法（包括全/简/双拼），并支持基于码表的输入法，如五笔、郑码、二笔和仓颉等输入法，是多个流行的GNU/Linux发行版（如Debian，RedHat等）的默认非英文输入法平台。

安装IBus框架：

```
sudo apt-get install ibus ibus-clutter ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-qt4
```

安装完IBus同样需要激活IBus框架（不过你也可以重启电脑）：

```
sudo im-switch -s ibus
```

安装拼音引擎，在终端输入：

```
sudo apt-get install ibus-pinyin
```

设置ibus-pinyin，在终端输入：

```
/usr/lib/ibus-pinyin/ibus-setup-pinyin
```

安装sunpinyin模块，在终端输入：

```
sudo apt-get install ibus-sunpinyin
```

设置ibus-sunpinyin，在终端输入：

```
/usr/lib/ibus-sunpinyin/ibus-setup-sunpinyin
```

安装五笔引擎，在终端输入：

```
sudo apt-get install ibus-table-wubi
```

设置IBus框架，在终端输入：

ibus-setup

本博客文章除特别声明，全部都是原创！

原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。

本文链接: **【】** ()